


VineForecast

Einrichtung

1. Registrieren Sie sich über <https://app.vineforecast.com/register>
2. Bestätigen Sie Ihre E-Mail, über die Mail, die nun bei Ihnen im Postfach sein sollte (ggf. auch Spamordner checken).
3. Geben Sie die restlichen Informationen an.
4. Sie sollten nach Abschluss der Registrierung auf ein Fenster gelangen, in dem Sie entweder die Option „Manuell anlegen“ oder „Shapefiles importieren“ auswählen können. Wenn Sie Ihre Daten aus dem FIONA importieren möchten, dann wählen Sie „Shapefiles importieren“.



Um die richtigen Dateien für den Import zu verwenden, folgen Sie bitte diesen Schritten:

- Bei FIONA anmelden (<https://fiona.landbw.de/fiona/pages/login.xhtml>)
- In der linken Seitenleiste auf „Geoinformationssystem“ klicken
- Im rechten Bereich der Karte erscheint der Button „Menü öffnen“. Klicken Sie auf den Button, damit sich das Menü ausklappt und markieren Sie alle Schläge, die Sie exportieren möchten.
- Über den Menüpunkt Schläge/Teilschläge nun auf Export klicken.
- Wählen Sie im sich öffnenden Fenster das Export-Koordinatensystem „ERTS89 UTM Zone 32 N“ oder „ERTS89“ aus und klicken Sie dann auf „Exportieren“.
- Speichern Sie die zip. Datei auf Ihrem PC.
- Importieren Sie die zip. Datei über die Funktion „Shapefiles importieren“ bei VineForecast.

Nun ist die grundsätzliche Einrichtung auch schon abgeschlossen. Sie können noch weitere Anpassung vornehmen, damit die Schläge optimal eingerichtet sind. Dafür können Sie die Schläge bearbeiten. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

Name	Größe
0002	0.158 ha
0003	0.961 ha
0005	0.155 ha
0006	0.072 ha
0007	0.1 ha
0008	0.613 ha
0009	0.176 ha
0010	0.205 ha
0012	0.283 ha
0013	0.151 ha
0014	0.13 ha
0016	1.929 ha
0018	0.65 ha

5. Gehen Sie unter Einstellungen auf Betriebseinstellungen → Schläge.
6. In der Seitenleiste rechts finden Sie alle importierten Schläge. Hier können Sie nun bei den Schlägen auf das Zahnrad hinten in der Zeile klicken, um diese zu bearbeiten. Zudem können Sie über das Mülleimer Symbol die Schläge, die Sie nicht für die Prognosen einbeziehen wollen, löschen.
7. Auf der Karte können Sie die Abgrenzung des Schlags anpassen. Außerdem besteht die Möglichkeit Informationen wie den Namen, der Rebsorte, die Gemarkung, der Flurstücksnummer oder den Zeilenabstand für den Schlag hinzufügen. Vergessen Sie nicht abschließend die Änderungen über den Button unten rechts abzuspeichern.
8. Sie können außerdem über Betriebseinstellungen → Schläge oben rechts auf der Karte über den Button „Schlag hinzufügen“ auch jederzeit einen neuen manuell Schlag hinzufügen.